

## Инструкция «Признак агента для ККМ».

В программе конфигурации в окне «Настройки разные» (меню «Программные настройки/Разное») выберите в верхней строке «Журналы» (Рис.1).

Когда на АЗС принимается топливо на ответственное хранение, то необходимо поставить настройку: **«Включить поддержку хранителя ГСМ»**. В результате в программе оператора появится дополнительное поле «Хранитель ГСМ» в окнах продажи и оформления прихода. При задании хранителя в данных окнах в программе оператора автоматически будет формироваться дополнительный отчет «Движение ГСМ по организации хранителю», в который будут попадать все передвижения ГСМ, привезенного на ответственное хранение.

**Примечание.** Если задана настройка «Сохранять по резервуарам», то в окне продажи в поле хранителя будет отображаться последний выбранный хранитель при отпуске из данного резервуара. Чтобы в чеке печатался хранитель (контрагент) необходимо выставить в окне «Информация о контрагенте\Дополнительно (рис.2)» настройку «Признак агента для ККМ» - «Агент» (это в программе ПТК АЗС.Сервер меню НАСТРОЙКА\Контрагенты выбрать контрагента нажать кнопку «Изменить»). Для хранителя можно задать свой НДС (рис.2). Для сохранения сделанных изменений нажмите кнопку «Ок».




Рис.1

Информация о контрагенте [изменение / просмотр] ✕

Основное Реквизиты Лицензия Дополнительно

Наименование: ПЕТРОВ ID: 12

Полное имя: ПЕТРОВ

Адрес:

Телефон: +79553222795 Код страны: 643

Факс:

Конт. информ.:

**Информация о контрагенте**

Поставщик топлива

Получатель топлива

Перевозчик (владелец бензовозов)

Плательщик

Хранитель ГСМ

Используется в системе КМАЗС

**Участствует в продаже по видам оплаты:**

4 - Ведомость +

**Параметры контрагента для модуля Магазин**

Производитель товаров  Поставщик товаров

Региональный  Покупатель товаров

Рис.2

Информация о контрагенте [изменение / просмотр] ✕

Основное Реквизиты Лицензия Дополнительно

**Дополнительные сведения о контрагенте:**

Признак агента для ККМ: КОМИССИОНЕР НДС: 0

**Информация о контрагенте**

Поставщик топлива

Получатель топлива

Перевозчик (владелец бензовозов)

Плательщик

Хранитель ГСМ

Используется в системе КМАЗС

**Участствует в продаже по видам оплаты:**

4 - Ведомость +

**Параметры контрагента для модуля Магазин**

Производитель товаров  Поставщик товаров

Региональный  Покупатель товаров

Рис.3